




1- Acessar a T-Code QPV2 na tela inicial



2- Na Tela seguinte, posicione o cursor sobre a opção Sample-drawing procedures e selecione a opção New Entries (Novas Entradas)



3- Na tela seguinte, informe um código título e uma descrição, exemplo: SDP01 – Amostras Físicas 1




 ANDRE PONTES	Passo a Passo			21/08/2020
Tema:	Como criar um Procedimento de retirada de amostra			
Elaborador:	André Pontes	Nº:12	Revisão: 01	Página 2 de 3

4- Selecione a opção Sample Drawing item e clique em novas entradas, New Entries.

5- Selecione a aba Primary samples, informe um size factor 1 e escolha um formato de amostra em Sample contrn.

6- Em fixed number informe um número de amostra, exemplo 1



Change View "Sample-drawing item": Details

New Entries  Variant list

Dialog Structure

- Sample-drawing procedu
 - Sample-drawing item

Drawing proc. SDP01 SPD01AMOSTRA

Physical sample drawing for

Lot container 

ToPartSampleNo 

Primary samples Pooled samples Reserve samples Administrat.Data

Sample contrn Beaker

Size factor 1

Number of physical samples

Fixed number 1


Acc.to smpling scheme

Insp. severity

AQL value

Acc. to the formula

7- Na Aba Pooled Samples, você informa um Pool de amostras, se não aplicável, deixar em branco



Primary samples Pooled samples Reserve samples Administrat.Data

Sample contrn

Size factor

Number of physical samples

Fixed number

Acc.to smpling scheme


Insp. severity

AQL value

Acc. to the formula


 ANDRE PONTES	Passo a Passo			21/08/2020
Tema:	Como criar um Procedimento de retirada de amostra			
Elaborador:	André Pontes	Nº:12	Revisão: 01	Página 3 de 3

8- Na aba Reserve Samples, você gerencia amostras de reserva, também conhecidas como amostras de contra-prova, amostras de museu, aqui no campo Fixed number você informa quantas amostras são reservadas para esta finalidade, caso não seja desejado, deixar os campos em branco.



The screenshot shows the SAP 'Reserve samples' tab. At the top, there are four tabs: 'Primary samples', 'Pooled samples', 'Reserve samples' (selected), and 'Administrat.Data'. Below the tabs, there is a 'Sample contrn' dropdown menu with 'Beaker' selected. Underneath, there is a section titled 'Number of physical samples' which contains three input fields: 'Fixed number', 'Sample quantity', and 'Unit'. A blue arrow points to the 'Fixed number' field.

9- A última aba informa um histórico de modificações, por fim clicar em SALVAR



The screenshot shows the 'Administrat.Data' tab. It displays two sections: 'Created' and 'Changed'. Each section has three rows of data: 'On', 'At', and 'By'.

Created		Changed	
On	05.07.2020	On	08.07.2020
At	17:21:20	At	06:07:29
By	DEM01	By	DEM01